



Windows8 (64bit版)USBドライバインストール方法

- 01.USBドライバの圧縮ファイルをデスクトップなど任意の場所に解凍
- 02.R/Wの電源、USBケーブルがささっていることを確認し、電源をON
- 03.画面左下二番目のアイコンを開く
- 04.『コンピュータ』をマウスで右クリック
- 05.『管理』を左クリック



- 06.『デバイスマネージャ』をマウスで左クリック
- 07.『ほかのデバイス』にある"USB CARD READER"をマウスでダブルクリック



08.『ドライバーの更新』を左クリック



08

09.『コンピューターを参照して
ドライバーソフトウェアを検索します。』を左クリック



09


10.『参照』を左クリックし、『USBドライバ』フォルダを選択後、『OK』
11.選択後、『次へ』を左クリック



10

11

12.『"Natec inc."からのソフトウェアを常に信頼する』にチェックを入れる
13.『インストール』を左クリック
(PCのセキュリティレベルによっては表示されない)



12

13

14.しばらくすると、ドライバーソフトウェアのインストールが完了



以上

※仮想COM接続として利用する場合は"USB Serial Port"のドライバ更新も行う