



# Windows10（64bit版）USBドライバインストール方法

- 01.USBドライバの圧縮ファイルをデスクトップなど任意の場所に解凍
- 02.R/Wの電源、USBケーブルがささっていることを確認し、電源をON
- 03.デスクトップ上の”PC”アイコンをマウスで右クリック
- 04.『管理』を左クリック



- 05.『デバイスマネージャ』をマウスで左クリック
- 06.『ほかのデバイス』にある”USB CARD READER”をマウスでダブルクリック



07.『ドライバーの更新』を左クリック




07

08.『コンピューターを参照して  
ドライバーソフトウェアを検索します。』を左クリック



08

09.『参照』を左クリックし、『USBドライバ』フォルダを選択後、『OK』  
10.選択後、『次へ』を左クリック



09

10

11.『"Natec inc."からのソフトウェアを常に信頼する』にチェックを入れる  
12.『インストール』を左クリック  
(PCのセキュリティレベルによっては表示されない)

11



12

13.しばらくすると、ドライバーソフトウェアのインストールが完了



以上

※仮想COM接続として利用する場合は"USB Serial Port"のドライバ更新も行う